Problemes habituals en les aules de Magisteri



Avisos per a incidències

Laboratori d'Audiovisuals:
tf: 96-3828174 ext: 28174
audiovisualsm@uv.es

- Consergeria

No hi ha imatge en la pantalla



revisa si has connectat bé el cable

2

Toca *Source search* al comandament, el projector buscarà la senyal d'entrada

No està duplicada la imatge

No es veu la mateixa imatge a l'ordinador i a la pantalla o només es veu en la pantalla o en l'ordinador





L'ordinador portàtil demana contrasenya: pr0fes0r



NO va l'àudio en el portàtil amb adaptador HDMI/VGA



NO

SÍ

Tens el cable d'àudio ben connectat i no va :

clica en ratolí dreta :



Selecciona EPSON PJ si t'has connectat per HDMI

Selecciona altaveu/auricular si et connectes amb VGA i mini-jack

TIPUS de CAPSES de CONTROL en les AULES

VISION TC3



ALTRES





INTERRUPTOR

Pantalla i projector



<u>Connexió àudi</u>o

Àudio analògic amb ordinador portàtil



Minijack en connector d'auriculars



• El volumen es regula des de l'ordinador (barra de ferramentes)

Àudio per HDMI



portàtil



<u>Connexió a Internet</u>

(2 opcions)

• <u>1a.</u>:

Connecta **el cable de xarxa**, des de la roseta a l'entrada de l'ordinador: darrere o en el lateral esquerre en els portàtils

de Magisteri



La pegatina verda indica si la roseta està activada



Posició correcta del connector i la pestanya per a conectar-lo a les rosetes de la paret

• <u>2a.</u>:

Per WiFi amb Eduroam

Toquem en l'icona de xarxa de la barra de ferramentes de l'escritori, i després en 'eduroam'

Ens demanarà: **Nom d'usuari (***usuari* @uv.es) I **Contrasenya** de correu / aula virtual

"Acceptar"

	<		Wi-Fi	
	Wi-Fi			
	REDES DIS	SPONIBLES		
	🛜 DIF	RECT-63-I	HP M426 LaserJet	
	🔶 edi	uroam 2.	4G/5G	
	Generation Comp	am juiere una a robando los	cción • requisitos de red	>
			Cancelar	
eguridad de Niciar se	Windows esión			×
Nombre de usuario				
Contraseñ	ia			
	Aceptar		Cancelar	
	Configuraci Cambia los aju conexión sea o	ión de red e Istes de configi de uso medido.	Internet uración, como hacer que una	
	Wi-Fi	Modo avión	Zona con cobertura	

RESOLUCIÓ ORDINADOR

- Aules: **1280 x 768,** 1278 x 800
- Seminaris: **1280 x 768**

• Aules PB.04 i PB.05: **1360 x 768**

Connexió pissarra digital interactiva

Cable USB Tipus A-B





Capsa connexió: USB B







Tipus B



portàtil: USB A

Pissarra digital, Menú de SMART Technologies









Si la icona de Smart Technologies té una creu roja, revisa la connexió

Reinicialitzar la pissarra digital interactiva si no funciona

<u>1</u>

Si la pissarra falla o no es queda fixe el **led verd** podem reinicialitzar la interconnexió portàtil-pissarra,

desconectem el cable USB de la capsa de connexiones de l' aula o del portàtil i tornem a connectar.





2

punxem amb un retolador, boli... en el botó de *reset* blau (en el lateral dret de la pissarra)





desconnectem el cable d'alimentació i tornem a connectar